

PASOS PARA LA DESCARGA DE DATOS CON SOLOPORTER

1. Conectar el pendrive al computador, ingresar al menú del pendrive y dar click en *download from soloporter*.

Sentek SoloPORTER (4186720 KB available)		
SENTEK SENSOR TECHNOLOGIES	Download from SoloPORTER	
Solo POR IER	Clean-up SoloPORTER	
	View ReadMe.txt	
	Install IrriMAX 7.1	
	Install Probe Configuration Utility	
	Install Acrobat Reader 5.0	
	Exit	

Luego se abrirá esta pantalla:

🌍 Data Exchang	je	Same and the other		
Origen EnviroSCAN Pl	ius/Solo (Carpeta)	•		
Carpeta: ID Registrado	D:\SOLODATA	✓ Ø Destinos m	✓ (últiples	Navegar
Destino Base de Datos	IrriMAX (.sdb)			
Carpeta: Nombre Raí:	C:\Users\pc_1\Deskto	phDatos y Graficos\ ▼	-	Navegar
Mensajes				*
				Ŧ
			nicio Sali	r Ayuda 🕼

Consultora Diestre Tecnología Ltda., Tel: 2 22084459, <u>www.cdtec.cl</u>, Av. Salvador 411



 Verificar bien que la carpeta de destino este 'bien seleccionada' y sea la que necesitamos. Para asegurase dar click en navegar y buscar la carpeta Datos y Gráficos.





3. Finalmente dar click en inicio para que comience la descarga.

Origen		
EnviroSCAN Pl	us/Solo (Carpeta) 👻	
Carpeta: ID Registrado	G:\SOLODATA	▼ Navegar
Destino Base de Datos	IrriMAX (.sdb)	
Carpeta:	C:\Users\pc_1\Desktop\Datos y Graficos\	▼ Navegar
Nombre Raí:	•	
Mensajes		
3 de 3 registros Tabla abierta E Abrir archivo C: Destino Creacu 4 registros leído	leídos SReadings \Users\pc_1\Desktop\Datos y Graficos\FEAL5.sdb SDB_C.vosculare 1\Desktop\Datos y Graficos\FEAL5.sv s, 4 añadidos	db''

Una vez finalizada la descarga, los datos se actualizarán automáticamente en la carpeta de Datos y Gráficos respectiva.

Ante cualquier duda o problema en el procedimiento, comunicarse directamente con gente de soporte de CDTEC.